

B n đ i 1 lúc cho nó load nh c nhé, bài Happy new year ! r i nh n button hình play đ Pause ho c Play và hình Stop đ đ ng nghe nh c.

Gi chúng ta s ti n hành làm bài t p v g i 1 file âm thanh t bên ngoài vào flash và đi u khi n nó nhé.

Nguyên v t li u cho bài t p này là 1 file nh c mp3, mình ch n bài happy new year còn các b n có th ch n 1 bài tùy ý cho bài t p này.

### B c 1:

T o 1 file flash m i **Ctrl + N** ch n lo i là **Action Script AS 3.0**, nh n **Ctrl + J** đ tùy ch nh kích th c cho phù h p.

### B c 2:

Công vi c c a chúng ta là t o 2 button Playpause và Stop cho phù h p v i ý đ nh c a b n.

Đ t tên cho button Play và pause là: **xplay** và button stop là: **xstop**

T o 1 layey m i, click vào frame đ u tiên nh n **F9** đ m b ng **ActionScript** và chèn vào đ n code sau:

```
//number that is redefined when the pause button is hit    var pausePoint:Number = 0.00;

//a true or false value that is used to check whether the sound is currently playing

var isPlaying:Boolean;

//think of the soundchannel as a speaker system and the sound as an mp3 player

var soundChannel:SoundChannel = new SoundChannel();

var sound:Sound = new Sound(new
URLRequest(&quot;http://aloflash.com/images/flash/sound.mp3&quot;));

//you should set the xstop and xplay values to match the instance names of your stop button
and play/pause buttons

xstop.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickStop);

xplay.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickPlayPause);

soundChannel = sound.play();

isPlaying = true;
```

```
function clickPlayPause(evt:MouseEvent) {  
  
    if (isPlaying) {  
  
        pausePoint = soundChannel.position;  
  
        soundChannel.stop();  
  
        isPlaying = false;  
  
    } else {  
  
        soundChannel = sound.play(pausePoint);  
  
        isPlaying = true;  
  
    }  
  
}
```

```
function clickStop(evt:MouseEvent) {  
  
    if (isPlaying) {  
  
        soundChannel.stop();  
  
        isPlaying = false;  
  
    }  
  
}
```

```
}  
  
    pausePoint = 0.00;  
  
}
```

Trong đó: <http://aloflash.com/images/flash/sound.mp3> là đường dẫn đến file nh c c a b n

Nh v y là ta đã có th đi u khi n đ c file nh c mà chúng ta đã g i vào flash. B n hãy nh n  
**Ctrl + Enter**  
đ nghe th .

Chúc các b n thành công

**aloflash.com**

 [Download](#)